

Problemas con teclas especiales

Teclas especiales para ajustar brillo pantalla

- En mi portátil hay teclas especiales para disminuir y aumentar el brillo de la pantalla. Funcionan sin problemas en Windows pero en Linux pierden su funcionalidad.
- En Debian 13 lo más práctico es usar `brightnessctl`, que sirve para controlar la retroiluminación de la pantalla desde la terminal y está empaquetado en Debian.
- **Instalación.** Abrir una terminal y ejecutar:

```
# apt update
# apt install brightnessctl
```

- **Uso básico**

- Para ver los dispositivos disponibles:

```
$ brightnessctl -l
```

- Para subir o bajar la luminosidad, por ejemplo:

```
$ brightnessctl set +10%
$ brightnessctl set 10%-
```

- Para fijar un valor exacto:

```
$ brightnessctl set 50%
```

- Si las teclas Fn no funcionan y por lo tanto el portátil HP Pavilion x360 no responde a las teclas de brillo, suele funcionar crear accesos directos personalizados en el entorno gráfico para lanzar `brightnessctl set 10%-` y `brightnessctl set +10%`. Esta solución se usa mucho cuando las teclas de brillo no están bien mapeadas en Linux.
- También se puede hacer un script simple, por ejemplo `~/bin/brillo-up10.sh`:

```
#!/bin/sh
brightnessctl set +10%
```

- Y su `.desktop`, `brillo-up10.desktop`:

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Subir brillo
Exec=/home/TU_USUARIO/bin/brillo-up10.sh
Icon=display-brightness-high
Terminal=false
```

- El campo `Type=Application` y `Exec=...` son los esenciales para un lanzador `.desktop`.
- Dar permisos. Los haremos ejecutables:

```
$ chmod +x ~/bin/brillo-up10.sh
$ chmod +x ~/Desktop/brillo-up10.desktop
```

En Linux, el permiso de ejecución es el que permite lanzar el archivo desde el escritorio o el menú; los `.desktop` suelen necesitar ese bit en el escritorio del usuario.

- También podemos preparar una versión `.desktop` con botones Subir, Bajar y 50% en un solo menú.

From:
<https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:
https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:sis:gnu:fallo_fn:inicio?rev=1775490660

Last update: **2026/04/06 17:51**

