

[Remoto] Escritorio remoto: Instalación



- Nuestro objetivo es acceder al escritorio de un equipo desde otro, de forma que tengamos disponible una apariencia de trabajo en entorno gráfico como si estuviésemos delante del equipo remoto.
- Cuando conectamos un equipo a otro, el equipo que se conecta se llama **cliente** y al equipo que nos conectamos se le llama **servidor**.

Instalación en el servidor

Procedimiento a seguir en el equipo servidor, es decir al que nos queremos conectar remotamente.

Linux

- En el equipo remoto se instala xrdp.

```
# aptitude install xrdp
```

y se comprueba que esté funcionando con

```
# systemctl status xrdp
```

Si no estuviera activo se hará

```
# systemctl restart xrdp
```

Windows

- Se permitirá el acceso a escritorio remoto: Click dcho en mi equipo → Propiedades → Configuración de acceso remoto → Pestaña Remoto → Habilitar la casilla "Permitir las conexiones remotas a este equipo".
- Windows limita a **una** el número de conexiones remotas en un mismo equipo.
 - Si el usuario está trabajando localmente y otro se conecta remotamente, el local será expulsado automáticamente de su sesión; si intenta volver a abrirla entonces desconectará automáticamente la sesión iniciada en remoto. Cosa que no sucede en Linux.
 - Si queremos que Windows se comporte como Linux, es decir aceptando más de una conexión a la vez, tendremos que **pagar una licencia** aparte **por cada usuario** que queramos en remoto.

Instalación en el cliente

Procedimiento a seguir en el equipo cliente, es decir el que se va a conectar al equipo remoto.

Linux

- En el cliente se instala un cliente de escritorio remoto, como por ejemplo `remmina`.
- Desde el `remmina` usando protocolo RDP indicamos la IP del servidor.

Windows

- Se ejecuta "Conexión a escritorio remoto".

Apoyo



1. ¿Qué es el Protocolo de escritorio remoto (RDP)?
2. Comparison of remote desktop software
3. How to Install Xrdp Server (Remote Desktop) on Debian 10

From:

<https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:

https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:remoto:rdp_install:inicio

Last update: **2025/04/25 20:20**

